


# FLIR Tools 簡易取扱説明

2022.01 ver.1.0


## 1. FLIR Tools の起動

デスクトップ上にある「FLIR Tools」のアイコンをダブルクリックする。  
または「スタート」「すべてのプログラム」「FLIR Systems」「FLIR Tools」を選択し、FLIR Tools（ライブラリ画面）を起動します。




## 2. 解析するファイルの選択・追加

ライブラリ画面上で、左上の「追加」ボタンを選択すると解析するファイルを選べます。  
メモリーカードを選択し、解析したいファイルが保存されているフォルダを選択します。



※画像の順番などの表示方法は、画面右下で変更できます。



### 3. 画像の解析操作

処理したい画像をダブルクリックすると、選択されます。  
画像の情報は、右側の表に表示されます。

表示温度は、カラーバーの上下にある数字（青矢印）を直接打ち込み変更するか、  
画像下部の調整バー（赤矢印）をスライドして、最適なものに調整してください。

左のコマンドボタン群（黄色矢印）を選択することで、  
スポット温度、領域温度、ラインプロファイルの情報を入手できます。  
マウスの右ボタンで CSV ファイルにエクスポートしたり、選択した情報ツールを削除できます。  
また、カラーパレットの変更、画像の拡大もできます。

### 4. 画像の解析操作：

画像処理終了後には、右下の保存ボタン（緑色矢印）を押し、終了します。  
（ライブラリ画面に戻ります）



## 5. 報告書・レポートの作成


レポート作成用の熱画像を選択します。

可視画像と熱画像の両方を選択する場合は、キーボードの「Ctrl」ボタンを押しながら選択します。

画像選択後、

画面上部の「レポートを生成」ボタン横の「▼」を押し、


レポートテンプレート選択画面から、テンプレートを選択します。



レポートが作成されます。

## 6. 報告書・レポートの印刷

「印刷」ボタンを押し、プリントアウトします。



左上の「ライブラリ」ボタンを選択することで、他の画像の処理作業に移れます。